Editor: Inserir Barra


Versão: 15/10/2015

1 Função

Uma barra é o ponto ou barramento que conecta ligações e equipamentos de 1 barra em uma rede. Pode ser desenhada como um ponto (1 clique) ou como uma barra horizontal ou vertical (clicando e arrastando na horizontal ou vertical).

São consideradas ligações os equipamentos que necessitam de 2 ou 3 barras para serem desenhados (trechos, transformadores de 2 e 3 enrolamentos, reguladores de tensão, chaves, capacitores série).

São considerados equipamentos de 1 barra os elementos dependentes de uma única barra para serem desenhados (cargas, suprimentos, geradores, capacitores shunt, filtros, reatores, transformadores zig-zag).



OBS. A mensagem seguinte aparece quando não se insere os valores para as coordenadas UTM pela primeira vez; porém, pode-se continuar a edição de rede apenas como diagrama esquemático. Escolher a opção **Sim**.

